

1 分钟上手 Vividrop

手机素材拍完即传，通过局域网快速同步到电脑。

一句话理解 Vividrop

专为短视频团队打造的，能够快速传输和自动同步素材，并且达到拍完即剪的效果的软件。




图 01 · 产品首页总览：手机“同步动态”+ PC 端设备看板

先记住这条主线



01 两端下载软件

特别注意！！手机端和 PC 端都要下载 Vividrop，缺一不可。

<https://www.vividrop.cn/#download>

1. **手机端** 下载 iOS 或 Android 客户端。
2. **PC 端** 下载 Windows 或对应芯片的 macOS 客户端。
3. **下载完成** 手机和 PC 连接同一 Wi-Fi，并同时启动 Vividrop。



图 02 · 手机端 + PC 端均需下载，并按系统选择客户端

02 手机连接电脑

第一次连接需要输入 6 位连接码；连接过的设备以后可以直接切换。

1. **打开 App 并登录** 输入手机号，勾选用户协议与隐私政策，再填写验证码。
2. **扫描局域网设备** 进入设备扫描页，找到显示“在线”的目标电脑。
3. **输入 6 位连接码** 第 6 位输入完成后自动校验，成功后进入“同步动态”。




图 03-04 · 手机连接电脑：设备扫描、在线状态与 6 位连接码

连接成功后

状态	看到什么	说明
连接成功	首页显示电脑名称和“在线”	可以开始同步素材
切换电脑	设置 → 切换设备	已连接设备无需重复输码

连接不上时先检查

确认同一 Wi-Fi、PC 端正在运行、电脑未休眠，且防火墙未拦截 Vividrop；完成后回到手机端重新扫描。

03 选择上传方式

连续拍摄用自动同步；精选、补传或按需传输用手动上传。

自动同步 | 连续拍摄

进入“相册”→ 打开自动上传 → 选择“此时此刻 / 全部 / 自定义时间” → 点击开启。新素材会持续进入传输队列。

手动上传 | 精选或补传

先关闭自动上传 → 在相册点击、全选或滑动选择素材 → 点击底部“上传 (N)”。已传内容会自动跳过。




图 5-6 · 自动同步与手动上传

传输状态在哪里看？

回到“同步动态”首页，可查看当前文件、速度、进度、已传输大小与排队数量。完成后，素材会进入电脑的 received 目录。

重要规则

自动上传与手动上传不能同时执行。要手动选片时先关闭自动上传；需要恢复自动同步时，再重新开启。

04 团队共享成品（可选）

电脑端把成品放入 shared，团队成员可在手机上随时预览或下载。

1. **电脑端导出成品** 完成剪辑后，将视频或图片保存到 shared 共享目录。
2. **团队成员打开“共享目录”** 在各自手机首页进入，即可查看文件列表和缩略图。
3. **预览或下载** 支持图片预览、视频播放和保存到本地；手机端保持只读，不能修改、删除或上传。




图 07 · 团队共享：共享目录入口 → PC 端 shared 文件列表；手机端预览/下载页面

需要进一步排查？

进入“设置 → 同步与诊断 → 导出诊断包”，将日志发送至 support@vividrop.cn。新用户可免费试用全功能 7 天；设置页可查看试用/订阅状态、应用版本和最近一次成功同步。

Vividrop · 拍完即传，快速同步到电脑